


Rysowanie precyzyjne

Skok kołowy (biegunowy)

Skok kołowy (biegunowy) to skok kursora w kierunku tymczasowych linii konstrukcyjnych. W celu włączenia skoku biegunowego włącz przełącznik **Skok biegunowy (Polar snap)** w oknie Styl i typ skoku (Snap type & style). Odległość skoku kołowego wpisujemy w polu Odległość biegunowa (Polar distance). Jeżeli podamy odległość skoku równą 0, to odległość skoku będzie równa odległości skoku normalnego w kierunku osi X (Odstęp X (Snap X spacing)).



↑ [Narzędzia]→[Ustawienia rysunkowe...]→[Skok i Siatka]
([Tools]→[Drafting Settings...]→[Snap and Grid])

Parametry tymczasowych linii konstrukcyjnych określamy po kliknięciu zakładki Śledzenie biegunowe. (Polar Tracking)



Włącz skok kołowy. Ustaw odległość skoku równą 100 i kąt pomiędzy tymczasowymi liniami konstrukcyjnymi 30°.


Wybierz z menu [Narzędzia]→[Ustawienia rysunkowe...] ([Tools]→[Drafting Settings...])

Włącz przełącznik:

Skok biegunowy (Polar snap)

W polu **Odległość biegunowa (Polar distance)** wpisz **100**

Włącz przełącznik **Skok tak (Snap On)**



Kliknij zakładkę **Śledzenie biegunowe (Polar Tracking)**

Włącz tymczasowe linie konstrukcyjne włączając przełącznik **Śledzenie biegunowe Tak (Polar Tracking On)**

Z listy rozwijanej **Przyrost kąta (Increment angle)** wybierz **30**

Kliknij **OK**

Następnie narysuj kilka odcinków i zwróć uwagę na skok kursora.

Nowe punkty charakterystyczne

AutoCAD 2000 wyznacza dwa nowe rodzaje punktów charakterystycznych:



PRzeDłużenie (EXTension) Przedłużenie odcinka lub łuku.



RÓWnoległość (PARAllel) Odcinek równoległy do innego odcinka.



Narysuj odcinek równoległy do ukośnego odcinka na rysunku PARALLEL.DWG.




PARALLEL.DWG

Polecenie: LINIA (LINE)

Określ pierwszy punkt: kon (end)

z **wskaż okolicę lewego końca poziomego odcinka**

Określ następny punkt lub [Cofaj]: rów (par)
do



Nie naciskaj lewego przycisku myszy tylko ustaw kursor w dowolnym punkcie ukośnego odcinka i poczekaj chwilę aż do pojawienia się małego krzyżyka (+) i wyświetlenia markera równoległości.

W dalszym ciągu nie naciskaj lewego przycisku myszy i przesuń kursor równoległe do ukośnego odcinka aż do pojawienia się ukośnej linii konstrukcyjnej (wyświetlanej linią przerywaną). Równoległa linia konstrukcyjna przechodzi przez wcześniej wskazany koniec odcinka. Wskaż punkt końcowy odcinka i naciśnij lewy przycisk myszy.

Określ następny punkt lub [Cofaj]: ENTER





Narysuj okrąg o środku w punkcie przecięcia przedłużenia łuku i poziomego odcinka na rysunku EXT.DWG.



Włącz automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych, klikając prawym przyciskiem myszy przełącznik OBIEKT (OSNAP) w belce statusowej i wybierając z menu kontekstowego opcję Ustawienia... (Settings...).

W oknie dialogowym włącz przełącznik lokalizacji przedłużeń obiektów **Przedłużenie (Extension)** oraz punktów przecięcia **Punkt przecięcia (Intersection)**. Upewnij się, że przełącznik **Lokalizacja wzgl. obiektu Tak (Object Snap On)** jest włączony.



Polecenie: OKRĄG (CIRCLE)

Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]:


Przesuń kursor na łuk i nie naciśnij lewego przycisku myszki. Oczekaj chwilę, aż na łuku pojawi się mały krzyżyk (+) oznaczający „złapanie” punktu charakterystycznego. Przesuń kursor w kierunku odcinka. W pewnym momencie zlokalizowany zostanie punkt przecięcia przedłużenia łuku i odcinka – **Przecięcie (Intersection)**. Naciśnij lewy przycisk myszki w celu wybrania tego punktu.

Określ promień okręgu lub [średnica]: określ promień okręgu

Śledzenie kołowe BIEGUN (POLAR)

Śledzenie kołowe BIEGUN (POLAR) przyciąga kursor do prostych konstrukcyjnych nachylonych pod określonym kątem. Dzięki temu użytkownik może precyzyjnie wskazać punkt leżący na linii konstrukcyjnej.

Śledzenie kołowe (biegunowe) umożliwia łatwe rysowanie odcinków nachylonych pod określonym kątem. Gdy kursor znajdzie się w pobliżu linii nachylonej pod określonym kątem względem poprzedniego punktu, to na ekranie pojawia się tymczasowa linia konstrukcyjna przyciągająca kursor. W okienku podpowiedzi pojawia się informacja jaka jest bieżąca odległość kursora



od ostatnio wskazanego punktu oraz jaki jest kąt nachylenia tymczasowej linii konstrukcyjnej względem osi X bieżącego LUW lub ostatnio narysowanego segmentu. Gdy kursor zostanie odsunięty od tymczasowej linii konstrukcyjnej, to linia ta znika.


↑ [Narzędzia]→[Ustawienia rysunkowe...]→[Śledzenie biegunowe] F10
([Tools]→[Drafting Settings]→[Polar Tracking])

śledzenie kołowe



112.6153, 138.4763, 0.0000 SKOK SIATKA DRTO BIEGUN OBIEKT ŚLEDZENIE SZEROKOŚĆ MODEL

Aby włączyć i wyłączyć śledzenie kołowe (biegunowe) oraz określić jego parametry można również kliknąć prawym przyciskiem myszki na przełączniku BIEGUN (POLAR) w belce statusowej i wybrać z menu kontekstowego **Ustawienia (Settings)** co spowoduje uaktywnienie polecenia USTAWIENIARYS (DSETTINGS).



Parametry śledzenia kołowego



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Śledzenie biegunowe Tak (F10) | – włączone śledzenie kołowe (biegunowe). |
| <input type="checkbox"/> Śledzenie biegunowe Tak (F10) | – wyłączone śledzenie kołowe (biegunowe). |

- **Przyrost kąta (Increment angle)** – kąt nachylenia tymczasowych linii konstrukcyjnych. Można wybrać jeden z predefiniowanych kątów: 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10, 5. Linie konstrukcyjne będą nachylone pod wskazanym kątem oraz jego wielokrotnościami.
 - **Dodatkowe kąty (Additional angles)** – dodatkowe kąty nachylenia tymczasowych linii konstrukcyjnych.
 - **Nowy (New)** – dodatkowy kąt nachylenia tymczasowych linii konstrukcyjnych (można wprowadzić do 10 kątów). Linie będą rysowane pod tym kątem ale nie pod jego wielokrotnościami.
 - **Usuń (Delete)** – usunięcie wskazanego dodatkowego kąta nachylenia.
 - **Pomiar kąta (Polar Angle measurement)**
 - Bezwzględnie (Absolute)*
 - Względem ostatniego segmentu (Relative to last segment)*
- sposób mierzenia kątów nachylenia tymczasowych linii konstrukcyjnych:
 - względem LUW (UCS).
 - względem ostatnio narysowanego segmentu lub do odcinka wyznaczonego przez dwa ostatnio wskazane punkty (w ramach ostatniego polecenia).



Uwagi


- Tymczasowe linie konstrukcyjne są domyślnie nachylone pod kątem 0°, 90°, 180° i 270°. Użytkownik może zdefiniować 10 dodatkowych kątów nachylenia.
- Istnieje możliwość automatycznej lokalizacji punktu przecięcia tymczasowej linii konstrukcyjnej z obiektem. W tym celu należy włączyć automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych OBIEKT (OSNAP) i jako jeden z punktów charakterystycznych wybrać Przecięcie (Intersection).
- Istnieje możliwość specyfikacji kąta nachylenia na czas wskazania jednego punktu. W tym celu przed wskazaniem punktu wpisz kąt nachylenia poprzedzony znakiem < (np. <15).
- Tryb śledzenia kołowego nie może być stosowany łącznie z trybem ortogonalnym. Włączenie trybu ortogonalnego wyłącza śledzenie kołowe; włączenie śledzenia kołowego wyłącza tryb ortogonalny.



Przykład


Narysuj obiekt jak na rysunku. Wszystkie linie mają być nachylone pod kątem 45°.

Na początek ustaw parametry śledzenia kołowego tak, by linie konstrukcyjne rysowane były pod kątem 45°. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszki przełącznik **BIEGUN (POLAR)** znajdujący się w linii statusowej na dole ekranu i wybierz z



menu kontekstowego opcję **Ustawienia Ustawienia (Settings)**.


Wybierz z listy rozwijanej **Przyrost kąta (Increment angle)** kąt **45**. Kliknij OK. Włącz śledzenie kołowe poprzez włączenie przełącznika **BIEGUN (POLAR)** na linii statusowej.



Włącz również automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych obiektów. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszki przełącznik **OBIEKT (OSNAP)** znajdujący się w linii statusowej na dole ekranu i wybierz z menu kontekstowego opcję **Ustawienia (Settings)**. Włącz przełącznik **Punkt przecięcia (Intersection)** oraz upewnij się, że jest włączony przełącznik **Lokalizacja wzgl. obiektu Tak (Object Snap On)**.



Następnie narysuj obiekt za pomocą polecenia LINIA (LINE). Dzięki śledzeniu kołowemu rysowanie odcinków nachylonych pod kątem 45° będzie bardzo łatwe. Rysując ostatni odcinek (P6–P1) zbliż kursor do odcinka P1–P2.




Zauważ, że w miejscu przecięcia linii konstrukcyjnej i odcinka zlokalizowany został punkt charakterystyczny **Przecięcie (Intersection)**. Zatwierdź punkt przecięcia klikając lewym przyciskiem myszy i zakończ rysowanie naciskając ENTER.


W jaki sposób zamknąć figurę w taki sposób, żeby odcinek końcowy dokładnie zetknął się z początkowym (przy zachowaniu równoległości odcinków)? Można to uzyskać dzięki śledzeniu punktów charakterystycznych, które zostało omówione w następnym punkcie.

Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK)

Śledzenie punktów charakterystycznych obiektów przyciąga kursor do linii konstrukcyjnych przechodzących przez wybrane punkty charakterystyczne obiektów.

Śledzenie punktów charakterystycznych polega na rysowaniu tymczasowych linii konstrukcyjnych przechodzących przez wybrane punkty charakterystyczne obiektów. Linie konstrukcyjne przyciągają kursor umożliwiając bardzo precyzyjne rysowanie.



↑ [Narzędzia]→[Ustawienia rysunkowe...]→[Śledzenie lokalizacji
wzgl. obiektu] ([Tools]→[Drafting Settings...]→[Object Snap])  F11


Śledzenie punktów charakterystycznych



112.6153, 138.4763, 0.0000 SKOKI SIATKA ORTO BIEGUN OBIEKT ŚLEDZENIE SZEROKOŚĆ MODEL


W celu włączenia i wyłączenia śledzenia punktów charakterystycznych można również kliknąć prawym przyciskiem myszki na przełączniku ŚLEDZENIE (OTRACK) w belce statusowej.

Po wybraniu zakładki Śledzenie biegunowe (Polar Tracking) można określić kierunek linii konstrukcyjnych rysowanych podczas śledzenia punktów charakterystycznych.



- **Śledź tylko ortogonalnie**
(Track orthogonally only) – podczas śledzenia mogą być rysowane tylko poziome i pionowe linie konstrukcyjne wychodzące z punktów charakterystycznych.
- **Śledź używając wszystkich ustawień biegunowych**
(Track using all polar angle settings) – podczas śledzenia z punktów charakterystycznych mogą wychodzić linie konstrukcyjne pod wszystkimi kątami określonymi w ustawieniach linii konstrukcyjnych (BIEGUN (POLAR)).

Przed rozpoczęciem rysowania z wykorzystaniem śledzenia punktów upewnij się, że na pewno włączona jest automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych oraz tryb śledzenia punktów charakterystycznych. Rozpocznij rysowanie i w celu rozpoczęcia śledzenia punktu przesuń kursor nad punkt charakterystyczny. Ustaw kursor na chwilę ponad punktem charakterystycznym nie naciskając lewego przycisku myszki. W miejscu punktu charakterystycznego zostanie wyświetlony odpowiedni marker punktu oraz mały krzyżyk oznaczający rozpoczęcie śledzenia punktu. Następnie przesuń kursor w dół lub w bok i zaobserwuj linie konstrukcyjną biegnącą przez punkt. Jeżeli chcesz zakończyć śledzenie punktu, to odsuń kursor, a następnie przesuń go ponad mały krzyżyk co spowoduje jego zniknięcie i zakończenie śledzenia tego punktu.






- Tryb śledzenia punktów charakterystycznych można włączyć tylko wtedy, gdy co najmniej jeden rodzaj punktów jest lokalizowany automatycznie, patrz polecenie OBIEKT (OSNAP).
- W celu zrezygnowania ze śledzenia wybranego punktu należy ponownie przesunąć kursor w jego okolicę. Wyłączenie śledzenia punktu zostanie zasygnalizowane zniknięciem małego krzyżyka, który był wyświetlany w miejscu śledzonego punktu.
- Istnieje możliwość równoczesnego śledzenia kilku punktów charakterystycznych i znajdowania np. punktów przecięcia linii konstrukcyjnych przechodzących przez te punkty.

Opcje śledzenia punktów charakterystycznych

Istnieje możliwość określenia sposobu wyświetlania linii konstrukcyjnych śledzenia oraz sterowania śledzeniem automatycznym.

↑ [Narzędzia]→[Ustawienia rysunkowe]→[Opcje...]
 ([Tools]→[Drafting Settings]→[Options...])



Opcje śledzenia



- **Wyświetl biegunowy wektor śledzenia**
(*Display polar tracking vector*) – wyświetlanie tymczasowych linii konstrukcyjnych. Gdy przełącznik jest wyłączony, to wyświetlany jest tylko fragment linii konstrukcyjnej między kursorem i poprzednim punktem.
- **Wyświetl pełnoekranowy wektor śledzenia**
(*Display full screen tracking vector*) – wyświetlanie linii konstrukcyjnych śledzenia wzdłuż całego ekranu. Gdy przełącznik jest wyłączony, to linia konstrukcyjna jest wyświetlana tylko między śledzonym punktem i kursorem.
- **Wyświetl podpowieź AutoTrack**
(*Display AutoTrack tooltip*) – wyświetlanie rodzaju śledzonego punktu oraz współrzędnych kursora w prostokątnym okienku nieopodal kursora.
- **Automatyczny (Automatic)** – automatyczne śledzenie punktów charakterystycznych obiektów po przesunięciu kursora w pobliże punktu.

- **Shift aby wybrać (Shift to acquire)** – śledzenie punktów charakterystycznych po naciśnięciu klawisza SHIFT.



Narysuj prostokąt za pomocą odcinków.

Włącz automatyczną lokalizację punktów końcowych **OBIEKT-Koniec (OSNAP-Endpoint)**

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**

Włącz tryb ortogonalny **ORTO (ORTHO)**

Po wykonaniu powyższych operacji przełączniki **SKOK (SNAP)**, **ŚLEDZENIE (OTRACK)** i **ORTO (ORTHO)** w linii statusowej ekranu powinny być włączone.

408.4537, 86.6799, 0.0000 SKOK SIATKA ORTO BIEGUN OBIEKT ŚLEDZENIE SZEROKOŚĆ MODEL

Polecenie: LINIA (LINE)

Określ pierwszy punkt: **P1**


Określ następny punkt lub [Cofaj]: **P2**

Określ następny punkt lub [Cofaj]: **P3**



Czwarty punkt prostokąta zostanie umieszczony na pionowej linii konstrukcyjnej poprowadzonej przez punkt końcowy pierwszego odcinka (P1).

W celu rozpoczęcia śledzenia punktu końcowego przesunij kursor w okolicę punktu **P1** ale nie naciskaj lewego przycisku myszy. W punkcie **P1** pojawi się marker punktu końcowego (żółty kwadrat) oraz mały krzyżyk oznaczający, że rozpoczęło się śledzenie punktu.



Przesunij kursor w górę. Na ekranie pojawi się pionowa linia konstrukcyjna przechodząca przez punkt **P1**.

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: **przesunij kursor w górę wzdłuż linii konstrukcyjnej na wysokość punktu P3 i naciśnij lewy przycisk myszy.**

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: **z (c)**



Narysuj okrąg w środku prostokąta.


Włącz automatyczną lokalizację punktów środkowych **OBIEKT→Symetria (OSNAP→Midpoint)**.

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**


Polecenie: OKRĄG (CIRCLE)

Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]:

Przesuń kursor w okolicę środka górnej krawędzi prostokąta ale nie naciskaj lewego przycisku myszki. W punkcie środkowym pojawi się trójkątny, żółty marker środka odcinka. W środku odcinka pojawi się również mały krzyżyk oznaczający rozpoczęcie śledzenia punktu. Przesuń kursor w dół – pojawi się pionowa linia konstrukcyjna.



Następnie przesuń kursor w prawo, w okolicę pionowej krawędzi prostokąta. Zlokalizowany zostanie punkt środkowy pionowej krawędzi. Przesuń kursor w lewo – pojawi się pozioma linia konstrukcyjna.



Przesuwaj kursor w lewo aż do okolicy przecięcia linii konstrukcyjnych. Gdy na ekranie widoczne będą dwie linie konstrukcyjne naciśnij lewy przycisk myszki. Zlokalizowany zostanie punkt na przecięciu linii konstrukcyjnych. Zwróć uwagę, że nie musisz wskazywać punktu bardzo dokładnie; wystarczy wskazać jego okolicę.

Określ promień okręgu lub [sreDnica]: **określ promień okręgu**




Narysuj odcinek będący przedłużeniem łuku.

Włącz lokalizację końców **Koniec (Endpoint)**

oraz punktów stycznych **Styczny (Tangent)**

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych obiektów **ŚLEDZENIE (OTRACK)**

Upewnij się, że nie jest włączony tryb ortogonalny.



Polecenie: LINIA (LINE)

Określ pierwszy punkt¹:

wskaż okolicę końca odcinka i naciśnij lewy przycisk myszy

Określ następny punkt lub [Cofaj]:


Przesuń kursor w prawo i lekko w górę. Pojawi się linia konstrukcyjna, styczna do łuku w punkcie końcowym. Przesuń kursor wzdłuż tej linii i wskaż punkt końcowy odcinka. Narysowany odcinek będzie styczny do łuku w jego punkcie końcowym.



Narysuj okrąg, którego środek znajduje się nad punktem środkowym odcinka w odległości 7.

Włącz automatyczną lokalizację punktów środkowych **Symetria (Midpoint)**.


Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**



Polecenie: OKRĄG (CIRCLE)

Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]: przesuń kursor w okolicę środka odcinka. Gdy zostanie zlokalizowany środek odcinka przesuń kursor w górę. Wyświetlona zostanie pionowa linia konstrukcyjna.

Wpisz z klawiatury odległość środka okręgu od środka odcinka **7**. Odległość zostanie odmierzona wzdłuż linii konstrukcyjnej.



Określ promień okręgu lub [średnica]:
określ promień okręgu




Narysuj okrąg, którego środek znajduje się na przecięciu prostej prostopadłej do skośnego odcinka i prostej pionowej, przechodzącej przez odcinek poziomy. Wczytaj rysunek OTRACK.DWG.



Włącz automatyczną lokalizację punktów środkowych **Symetria (Midpoint)** i prostopadłych **Prostopadły (Perpendicular)**

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**

¹ Oczywiście można nacisnąć ENTER i już, ale w tym przykładzie chodzi o pokazanie innych sposobów.



Polecenie: OKRĄG (CIRCLE)

Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]:

Przesuń kursor w okolicę punktu środkowego skośnego odcinka. Zostanie znaleziony punkt charakterystyczny Prostopadły (Perpendicular). Następnie przesuń kursor w okolicę środka dolnego, poziomego odcinka. Zostanie znaleziony punkt charakterystyczny Symetria (Midpoint).

Przesuń kursor w górę. W pewnym momencie na ekranie pojawią się dwie, przecinające się linie konstrukcyjne. W ten sposób został wyznaczony poszukiwany punkt. Naciśnij lewy przycisk myszy by umiejscowić środek okręgu w miejscu przecięcia linii konstrukcyjnych.

Określ promień okręgu lub [średnica]: **określ promień okręgu**




Narysuj okrąg, którego środek znajduje się na przecięciu przedłużenia łuku i odcinka. Wczytaj rysunek OTRACK1.DWG.



OTRACK1.DWG

Włącz automatyczną lokalizację przedłużeń obiektów **Przedłużenie (Extension)**
Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**



Polecenie: OKRĄG (CIRCLE)

Określ środek okręgu lub [3p/2p/Ssr (sty sty promień)]:

Przesuń kursor w okolice górnego punktu końcowego łuku. Zostanie znaleziony punkt śledzenia na końcu łuku i oznaczony małym krzyżykiem. Następnie przesuń kursor w okolice górnego końca odcinka. Zostanie znaleziony punkt śledzenia na końcu odcinka i zaznaczony małym krzyżykiem.

Przesuń kursor w górę. W pewnym momencie na ekranie pojawią się dwie, przecinające się linie konstrukcyjne będące przedłużeniem łuku i odcinka. Naciśnij lewy przycisk myszy by umiejscowić środek okręgu w miejscu przecięcia linii konstrukcyjnych.

Określ promień okręgu lub [średnica]: **określ promień okręgu**




Na podstawie dwóch odcinków z pliku KWADRAT.DWG narysuj kwadrat.




Włącz automatyczną lokalizację punktów końcowych **Koniec (Endpoint)**

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**

Włącz śledzenie współrzędnych w kierunkach określonych przez śledzenie kołowe [Narzędzia] → [Ustawienia rysunkowe] → [Śledzenie biegunowe] ([Tools] → [Drawing Settings] → [Polar Tracking]) i włącz przełącznik Śledź używając wszystkich ustawień biegunowych (Track using all polar angle settings).



Ustaw kąt śledzenia kołowego na 45°, wybierając go z listy Przyrost kąta: (Increment angle:)



Polecenie: **LINIA (LINE)**

Określ pierwszy punkt: **wskaż lewy górny koniec lewego odcinka**

Określ następny punkt lub [Cofaj]:

Przesuń kursor w okolice górnego końca lewego odcinka aż do „złapania” punktu charakterystycznego (co będzie sygnalizowane pojawieniem się małego krzyżyka). Następnie przesuń kursor w okolice górnego końca lewego odcinka aż do „złapania” koń-

ca. Następnie przesuń kursor w okolice punktu przecięcia linii konstrukcyjnych biegnących pod kątem 45 i 135°. Po „złapaniu” punktu przecięcia naciśnij lewy przycisk myszy.

Określ następny punkt lub [Cofaj]: **wskaż prawy górny koniec prawego odcinka**

Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: **ENTER**



Przesuń prostokąt na rysunku PROSTOK.DWG tak by jego środek znalazł się w środku okręgu.



PROSTOK.DWG

Włącz automatyczną lokalizację punktów środkowych **Symetria (Midpoint)** oraz środków okręgów i łuków **Centrum (Center)**

Włącz śledzenie punktów charakterystycznych **ŚLEDZENIE (OTRACK)**


Polecenie: **PRZESUŃ (MOVE)**

Wybierz obiekty: **wskaż prostokąt**

Wybierz obiekty: **ENTER**

Określ punkt bazowy lub przesunięcie:

Ustaw kursor nad środkiem poziomego odcinka, następnie przesuń go nad środek pionowego odcinka. Przesuń kursor aż do punktu przecięcia pionowej i poziomej linii konstrukcyjnej i naciśnij lewy przycisk myszy.



Określ drugi punkt przesunięcia lub <użyj pierwszego punktu jako przesunięcia >:

Przesuń kursor na brzeg okręgu aż do zlokalizowania środka i naciśnij lewy przycisk myszy.